


Платье

Размеры: 34-38-42-46





Лист-вкладыш 4. Сторона В.

Синие линии

Размеры: 34–38–42–46

Количество деталей – 5

✦ Вам потребуется: 3,25 х 1,50 м газа из полиэстера с цветочным рисунком, 1,35 х 1,35 м газа из полиэстера без рисунка. Потайная застежка-молния.

✦ Раскрой

Выкроить из газа из полиэстера с цветочным рисунком:

Отрезать квадрат 1,35 х 1,35 м; выполнить на нем гофрирование.

Выкроить из гофрированного материала:

5–5а–5б. Юбка – 1 деталь со сгибом. Выкроить из остального материала (без гофрирования):

1. Перед лифа, цельнокроеный с завязками – 4 детали

2. Спинка лифа – 4 детали

3. Рукав – 2 детали

Бейка 2 х 32,6 см (для размера 34)/2 х 34,6 см (для размера 38)/2 х 36,6 см (для размера 42)/2 х 38,6 см (для размера 46) плюс припуски (для окантовки верхнего среза переднего полотнища юбки)

Выкроить из газа из полиэстера без рисунка:

4. Подкладка рукава – 2 детали

Деталь 5 – 1 деталь со сгибом

✦ Пошив

Обработать вытачки на деталях переда лифа. Обработать боковые швы внешней и внутренней деталей лифа. Стачать задние средние срезы юбки до начала участка застежки-молнии.

Обработать швы рукавов. Обработать вытачки на подкладке рукавов.

Обработать швы подкладки рукавов. Присборить каждый рукав по нижнему срезу. Сложить верх и подкладку рукавов лицевыми сторонами внутрь, уравнивая швы и срезы и стачать нижние продольные срезы деталей.




Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Присборить рукав по окату до длины, равной длине среза оката подкладки рукава. Совместить и сметать срезы оката верха и подкладки каждого рукава. Втачать рукава в проймы. Притачать юбку к нижнему срезу спинки лифа. Притачать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей подкладки. Сложить верх и подкладку изделия лицевыми сторонами внутрь, совместить швы и срезы и обтачать срезы горловины переда и спинки лифа, а также срезы цельнокроеных завязок и нижние срезы переда лифа до боковых швов. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Подогнуть внутрь припуски по сред-

ним срезам подкладки спинки лифа и подшить вручную потайными стежками к лентам застежки-молнии. Совместить и сметать верхние срезы верха и подкладки переднего полотнища юбки. Притачать бейку для окантовки верхнего среза переднего полотнища юбки к верхнему срезу переднего полотнища

юбки. Обогнуть бейкой заутюженный к срезу шов, подогнуть срез бейки внутрь и настрочить по сгибу 0,1–0,2 см от него (ширина бейки в готовом виде – 1 см).

Обработать узким швом вподгибку нижние срезы верха и подкладки юбки (в готовом изделии подкладка юбки короче верха юбки на 3 см).



Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.



СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
⊥ — — — —	Вход; разрез
⊥ — — — —	Складка и ее направление
⊥ — — — —	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⊥ — — — —	Месторасположение кармана
⊥ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.







MODEL C

Línea de unión patrón

Pieza 5b




MODELO 15 Marino. Vestido flores cut out. Piezas 1 a 5.





PATRONES 447 SUPLEMENTO 4 Cara B

Línea de unión patrón

Pieza 5a







+ 34 cm.

3

6

Recto hilo

a 3

Pieza 4

lo hilo

